

# JavaMail 使用 163 发送邮件

作者: [88250](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1397114289711>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<p>在通过 JavaMail 使用 163 邮箱发邮件时有几点问题需要注意。 </p>

<ul>

<li>550 用户被锁定：普通 163 邮箱是无法通过 smtp.163.com 发送邮件的，只有 163 VIP 邮箱才行，然后设置 mail.smtp.host=smtp.vip.163.com</li>

<li>454 Command not permitted when TLS active：需要设置 mail.smtp.starttls.enable=false</li>

<li>553 authentication is required：需要设置 mail.smtp.auth=true</li>

<li>550 Invalid User: from 必须写成带 @ 的邮件格式，且 username 要用 @ 前面的</li>

</ul>

<p>一个完整的配置示例： </p>

```
mail.smtp.auth=true
```

```
mail.smtp.starttls.enable=false
```

```
mail.debug=false
```

```
mail.smtp.host=smtp.vip.163.com
```

```
mail.smtp.port=465
```

```
mail.smtp.socketFactory.class=javax.net.ssl.SSLSocketFactory
```

```
mail.smtp.socketFactory.fallback=false
```

```
mail.smtp.socketFactory.port=465</pre>
```

<p>&nbsp;</p>

<p>编程实参： Authenticator 用户名： xxx； mimeType.getMessage.setFrom(&quot;xxx@vip.163.com& uot;)</p>

<p>&nbsp;</p>