

Centos7.0 系统下为 Tomcat8.0 启用 apr

作者: [jerryhwq](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1464947705839>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<p>在Tomcat中启用apr需要如下文件： </p>

apr

apr-util

tomcat-native

<p>apr和apr-util可以从http://apr.apache.org/下载源代码，tomcat-native在Tomcat目录下的bin文件夹下可找到源代码压缩包</p>

<p>安装apr： </p>

```
<pre> <code>tar zxvf apr-1.5.2.tar.gz
```

```
<code>cd apr-1.5.2
```

```
<code>./configure
```

```
<code>make
```

```
<code>sudo make install</code> </pre>
```

```
<code>cd ..</code> </pre>
```

<p>安装apr-util： </p>

```
<code>tar zxvf apr-util-1.5.4.tar.gz
```

```
<code>cd apr-util-1.5.4
```

```
<code>./configure --with-apr=/usr/local/apr
```

```
<code>make
```

```
<code>make install</code> </pre>
```

```
<code>cd ..</code> </pre>
```

<p>安装tomcat-native： </p>

```
<code>tar zxvf tomcat-native
```

```
<code>cd tomcat-native-1.2.7-src/native
```

```
<code>./configure --with-apr=/usr/local/apr --with-java-home=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0
```

```
<code>91-0.b14.el7_2.x86_64 --prefix=/usr/local/tomcat
```

```
<code>make
```

```
<code>make install</code> </pre>
```

<p> </p>

<p>然后再修改Tomcat配置，在打开Tomcat目录中bin目录下的setenv.sh文件（如果没有则创建一），添加如下内容： </p>

```
<code>LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$CATALINA_HOME/lib
```

```
<code>export LD_LIBRARY_PATH</code> </pre>
```

<p>然后启动Tomcat即可。 </p>

<p> </p>

<p>注: 如果想在https上使用apr，可能需要配置openssl路径，Centos7.0自带的openssl会比较旧需要手动去openssl官网下载新版本openssl(>=1.0.2)编译后再编译tomcat-native</p>