

# ActiveMQ- 安装篇

作者: liudainyong

- 原文链接: https://ld246.com/article/1552448671806
- 来源网站: 链滴
- 许可协议: 署名-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-SA 4.0)



# 1.下载

ActiveMQ5.15.8 linux版本

http://activemg.apache.org/activemg-5158-release.html

ACTIVE	ΜŲ		SOFTWARE FO	DUNE
This release enables Act certificates that do not i for more information. tiveMQ 5.15.8 Release Apache ActiveMQ 5.15.8 Incli etting the Binary Distribu	tiveMQ client TLS hostname validation match the server hostname. Please refine udes several resolved issues and bug finitions	by default which can cause a cli er to SSL Transport Reference fo	ent connection failure for server r configuration and AMQ-7047 - ( ) ) AMQ-7047 - ( ) ) Search Search Search Sub Pro	ew ures tarted
Description	Download Link	Verify	Artemis Apollo CMS NMS	
Windows Distribution	apache-activemq-5.15.8-bin.zip	ASC, SHA512	- Comm	mitu
Unix/Linux/Cygwin Distribu	tion apache-activemq-5.15.8-bin.tar.g:	ASC, SHA512	Support Contribut	ing

# 2.安装

选择一个安装文件夹(按需处理)

cp /software/apache-activemq-5.15.8-bin.tar.gz ./

#### 解压

tar zxvf apache-activemq-5.15.8-bin.tar.gz mv apache-activemq-5.15.8 activemq



## 1.启动

cd activemq/bin/ ./activemq start

INFO: Loading '/root/activemg//bin/env'

INFO: Using java '/usr/java/jdk-11.0.2/bin/java' INFO: Starting - inspect logfiles specified in logging.properties and log4j.properties to get det ils

INFO: pidfile created : '/root/activemg//data/activemg.pid' (pid '1520')

### 2.查看状态

#### ps -ef |grep activemq

root 1520 1 7 10:13 pts/0 00:00:07 /usr/java/jdk-11.0.2/bin/java -Xms64M -Xmx1G -D ava.util.logging.config.file=logging.properties -Djava.security.auth.login.config=/root/active q//conf/login.config -Dcom.sun.management.jmxremote -Djava.awt.headless=true -Djava.io. mpdir=/root/activemq//tmp -Dactivemq.classpath=/root/activemq//conf:/root/activemq//../l b/: -Dactivemq.home=/root/activemq/ -Dactivemq.base=/root/activemq/ -Dactivemq.conf=/ oot/activemq//conf -Dactivemq.data=/root/activemq//data -jar /root/activemq//bin/activem .jar start

root 1882 28783 0 10:15 pts/0 00:00:00 grep --color=auto activemq

出现以上信息则代表activemq启动成功

在浏览器中输入http://xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.8161/



### 3.启动失败

新手linux第一次基本上都是以启动失败告终^\_^,因此请往下看~

### 3.1 云服务器虚拟机(此处以腾讯云为例)

如果启动失败,先要查看ActiveMQ日志

日志默认存放位置: activemq/data/activemq.log

在日志里直接搜索[nest],找到报错地点:

nested exception is java.net.URISyntaxException: Illegal character in hostname at index 7: s://VM\_0\_9\_centos:61614?maximumConnections=1000&wireFormat.maxFrameSize=104 85 600

原因:

1).主机名中含有下划线,activemq启动要求主机名不包含下划线

	>
1	<transportconnectors></transportconnectors>
	< DOS protection, limit concurrent connections to 1000 and frame size to 100MB>
	<pre><transportconnector name="openwire" uri="top://0.0.0.0:61616?maximumConnections=1000&amp;wireFormat.maxFrameSize=104857600"></transportconnector></pre>
	<transportconnector name="amqp" uri="amqp://0.0.0.0:5672?maximumConnections=1000%amp;wireFormat.maxFrameSize=104857600"></transportconnector>
	<transportconnector name="stomp" uri="stomp://0.0.0.0:61613?maximumConnections=10006amp;wireFormat.maxFrameSize=104857600"></transportconnector>
	<transportconnector name="mgtt" uri="mgtt://0.0.0.0:1883?maximumConnections=1000%amp:wireFormat.maxFrameSize=104857600"></transportconnector>
	<pre>ctransportConnector name="ws" uri="ws://0.0.0.0:61614?maximumConnections=10006amp;wireFormat.maxFrameSize=104857600"/&gt;&gt;&gt;</pre>
	报错的罪魁祸首

如果系统没有ws接口需求, 删掉conf/activemq.xml 中上图圈中内容即可。

如果系统需要ws接口,则需要更改服务器hostname,修改方法如下:

修改下/etc/hosts文件

修改/etc/cloud/templates/hosts.redhat.tmpl

127.0.0.1 xxxxMQ xxxxMQ #修改此处 127.0.0.1 localhost.localdomain localhost 127.0.0.1 localhost4.localdomain4 localhost4

::1 xxxxMQ xxxxMQ #修改此处

::1 localhost.localdomain localhost

::1 localhost6.localdomain6 localhost6

如果系统要求外网访问则需要执行下面的命令(修改主机名称需要慎重考虑一下,有可能会造成某些云务监控软件异常)

hostnamectl set-hostname xxxxMQ

修改完成后,重启服务器

reboot

运行ActiveMQ 查看结果

#### 3.3 修改主机名信息继续抛异常

查看服务器端口是否开放, 8161、61616、5672、61613、1883、61614

查看想开的端口是否已开 # firewall-cmd --query-port=666/tcp 提示no表示未开

开永久端口号 firewall-cmd --add-port=666/tcp --permanent 提示 success 表示成功 重新载入配置 # firewall-cmd --reload 比如添加规则之后,需要执行此命令 再次查看想开的端口是否已开 # firewall-cmd --query-port=666/tcp 提示yes表示成功 若移除端口 # firewall-cmd --permanent --remove-port=666/tcp

修改完成后,重新启动查看结果。

# 三、IP配置访问权限

1.本机访问 /conf/activemq.xml

<transportConnectors>

<!-- DOS protection, limit concurrent connections to 1000 and frame size to 100MB -</p>

>

<transportConnector name="openwire" uri="tcp://127.0.0.1:61616?maximumConnect ons=1000&wireFormat.maxFrameSize=104857600"/>

<transportConnector name="amqp" uri="amqp://127.0.0.1:5672?maximumConnectio s=1000&wireFormat.maxFrameSize=104857600"/>

<transportConnector name="stomp" uri="stomp://127.0.0.1:61613?maximumConnect ons=1000&wireFormat.maxFrameSize=104857600"/>

<transportConnector name="mqtt" uri="mqtt://127.0.0.1:1883?maximumConnection =1000&wireFormat.maxFrameSize=104857600"/>

<transportConnector name="ws" uri="ws://127.0.0.1:61614?maximumConnections=1

00&wireFormat.maxFrameSize=104857600"/> </transportConnectors>

#### 2.局域网访问 /conf/activemq.xml

<transportConnectors>

```
<!--服务器本地ip 非公网ip-->
<transportConnector name="openwire" uri="tcp://127.27.3.5:61616?maximumConnec
ions=1000&wireFormat.maxFrameSize=104857600"/>
<transportConnector name="amqp" uri="amqp://127.27.3.5:5672?maximumConnecti
ns=1000&wireFormat.maxFrameSize=104857600"/>
<transportConnector name="stomp" uri="stomp://127.27.3.5:61613?maximumConne
tions=1000&wireFormat.maxFrameSize=104857600"/>
<transportConnector name="mqtt" uri="mqtt://127.27.3.5:1883?maximumConnection
=1000&wireFormat.maxFrameSize=104857600"/>
<transportConnector name="ws" uri="ws://127.27.3.5:61614?maximumConnections=
000&wireFormat.maxFrameSize=104857600"/>
<transportConnector name="ws" uri="ws://127.27.3.5:61614?maximumConnections=
000&wireFormat.maxFrameSize=104857600"/>
</transportConnector name="ws" uri="ws://127.27.3.5:61614?maximumConnections=
000&wireFormat.maxFrameSize=104857600"/>
</transportConnectors>
```

3.外网访问 /conf/activemq.xml

```
<transportConnectors>
<!--0.0.0.0-->
```

<transportConnector name="openwire" uri="tcp://0.0.0.0:61616?maximumConnectio s=1000&wireFormat.maxFrameSize=104857600"/>

<transportConnector name="amqp" uri="amqp://0.0.0.0:5672?maximumConnections 1000&wireFormat.maxFrameSize=104857600"/>

<transportConnector name="stomp" uri="stomp://0.0.0.0:61613?maximumConnectio s=1000&wireFormat.maxFrameSize=104857600"/>

<transportConnector name="mqtt" uri="mqtt://0.0.0.0:1883?maximumConnections= 000&wireFormat.maxFrameSize=104857600"/>

<transportConnector name="ws" uri="ws://0.0.0.0:61614?maximumConnections=100 &wireFormat.maxFrameSize=104857600"/>

</transportConnectors>

# 四、安全配置

ActiveMQ分为2个安全配置:一个是Web控制台的安全配置;另外一个是对于队列/主题的访问安全置。

### 1.Web控制台安全配置

修改端口

vi activemq/conf/jetty.xml

<br/><br/>bean id="jettyPort" class="org.apache.activemq.web.WebConsolePort" init-method="star">

```
<!-- 修改port, 端口自定义 -->
<property name="host" value="0.0.0.0"/>
<property name="port" value="8161"/>
```

```
</bean>
```

修改登录用户名密码

vi activemq/conf/jetty-realm.properties

```
# Defines users that can access the web (console, demo, etc.)
# username: password [,rolename ...]
#用户名:密码,用户组
admin: admin, admin
user: user, user
```

重启ActiveMQ, 查看修改是否成功。

## 2.队列/主题的访问安全配置

客户端三种权限: read(读取队列), write(写入队列), admin(主题不存在时是否可以创建队列)

有两种安全配置策略:Simple Authentication(简单的身份验证)和JAAS身份验证

### 2.1 Simple Authentication(简单的身份验证)

vi activemq/conf/activemq.xml

在文件中加入以下内容,如配置了systemUsage,应该放到systemUsage前.

```
activemq.username=system
activemq.password=manager
guest.password=password
```

### 2.2 JAAS身份验证

vi activemq/conf/activemq.xml

在文件中加入以下内容,如配置了systemUsage,应该放到systemUsage前.

<plugins>

<!--use JAAS to authenticate using the login.config file on the classpath to configure JAAS --

```
<!--注意: configuration=" activemq",这里的名字与login.config中的名字对应上-->
< jaasAuthenticationPlugin configuration = "activemg" />
<!-- lets configure a destination based authorization mechanism -->
<authorizationPlugin>
  <map>
    <authorizationMap>
      <authorizationEntries>
      <!-->表示通配符,例如USERS.>表示以USERS.开头的主题,>表示所有主题,read表示读的权限,
rite表示写的权限, admin表示是否能创建-->
         <authorizationEntry queue=">" read="admins" write="admins" admin="admins" />
         <authorizationEntry topic=">" read="admins" write="admins" admin="admins" />
         <authorizationEntry queue="ActiveMQ.Advisory.>" read="tests" write="tests" adm
n="tests" />
         <authorizationEntry topic="ActiveMQ.Advisory.>" read="tests" write="tests" admi
="tests" />
         <!-- tests组具有tests.>的queue和topic的所有权限, 没有其他的权限 -->
         <authorizationEntry queue="test.>" read="tests" write="tests" admin="tests" />
         <authorizationEntry topic="test.>" read="tests" write="tests" admin="tests" />
      </authorizationEntries>
    </authorizationMap>
  </map>
</authorizationPlugin>
</plugins>
login.config文件
```

```
activemq {
```

```
org.apache.activemq.jaas.PropertiesLoginModule required
org.apache.activemq.jaas.properties.user="users.properties"
org.apache.activemq.jaas.properties.group="groups.properties";
```

};

用户名、密码文件users.properties

```
#用户名=密码
admin=admin
test=123
```

分组文件groups.properties

```
#角色=用户1,用户2
admins=admin
tests=test
```

重启服务,客户端连接服务测试。

更多配置

参考官网http://activemq.apache.org/security.html

# 四、本文参考其他博客

1.腾讯云启动失败https://blog.csdn.net/qq\_38880340/article/details/85147033 2.ActiveMQ安全配置https://blog.csdn.net/chengshiep/article/details/50811221