

mysql 主从搭建小白教程

作者: valarchie

- 原文链接: https://ld246.com/article/1569601056084
- 来源网站:链滴
- 许可协议: 署名-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-SA 4.0)

先准备两台Mysql数据库

- 主数据库: 192.168.0.106
- 从数据库: 192.168.0.107

如果还没创建好数据库的话可以参考我之前的mysql搭建过程。

docker安装mysql小白教程

1.在主库创建同步账户Slave

CREATE USER 'slave'@'%' IDENTIFIED BY 'slave123456';

如果出现以下异常的话。

ERROR 3009 (HY000): Column count of mysql.user is wrong. Expected 45, found 43. Created with MySQL 50645, now running 50727. Please use mysql_upgrade to fix this error.

就执行以下mysql_upgrade升级命令即可。

root@a8a64a905ed2:/# mysql_upgrade -u root -p Enter password:

创建成功

mysql> CREATE USER 'slave'@'%' IDENTIFIED BY 'slave123456'; Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

添加账户权限

GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'slave'@'%' IDENTIFIED BY 'slave123456' WITH GRANT OPTION;

2.添加主库配置信息

5.7版本的mysql, 创建my.cnf文件放在/etc/mysql/conf.d/文件夹下, 写入以下内容

```
[mysqld]
#主库id (任意填,主从库不要重复即可)
server_id=1
#开启日志 名称为同步日志的开头
log bin=mysgl-bin
```

```
#单个日志文件最大
max_binlog_size=512M
#日志有效期(天)
expire_logs_days=7
#日志记录那些数据库
binlog_do_db=test
#日志记录忽略那些数据库的
```

binlog_ignore_db=mysql,performance_schema,information_schema,sys

配置表当中有相当多的配置,以上简单的配置即可完成基础的主从复制,其他不填的话mysql会有默的值,具体请参考完整的配置表。

配置好后重启mysql。进入到mysql当中后查看主库状态。

show master status;

将会看到创建好的二进制日志文件以及同步位置。

mysql> show master status; +-----+ | File | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB | Executed_Gtid_ et | +-----+ | mysql-bin.000001 | 154 | test | mysql,performance_schema,information_schema,sys | | +-----+

1 row in set (0.00 sec)

3.修改从库配置

配置文件的创建跟主库一样,内容如下

```
[mysqld]
#从库id (任意填,主从库不要重复即可)
server-id=2
#可以指定要复制的库
replicate-do-db=test
#日志过期时间
expire_logs_days=7
#只读
read only=1
```

具体更详细的配置用法就省略了。

4.从库中设置要同步的主库信息

进入到从库当中修改要同步的主库信息。

mysql> stop slave;

填入刚才我们创建的同步账号密码、二进制同步文件名、同步坐标position

```
mysql> CHANGE MASTER TO
MASTER_HOST='192.168.0.106',
MASTER_USER='slave',
MASTER_PASSWORD='slave123456',
MASTER_PORT=3306,
```

MASTER_LOG_FILE='mysql-bin.000001', MASTER_LOG_POS=154;

mysql> start slave;

查看从库信息

show slave status;

当出现以下状态时就成功了

- Slave_IO_State: Waiting for master to send event
- Slave_IO_Running: Yes
- Slave_SQL_Running: Yes

Slave_IO_State: Waiting for master to send event Master_Host: 192.168.0.106 Master_User: slave Master_Port: 3306 Connect_Retry: 60 Master_Log_File: mysql-bin.000001 Read_Master_Log_Pos: 1845 Relay_Log_File: fcba403860b7-relay-bin.000002 Relay_Log_Pos: 320 Relay_Master_Log_File: mysql-bin.000001 Slave_IO_Running: Yes Slave_SQL_Running: Yes

如果Slave_SQL_Running: no 的话,执行以下操作跳过错误的同步事件

stop slave; set GLOBAL SQL_SLAVE_SKIP_COUNTER=1; start slave;

或者重新设置最新同步的position直接跳过即可。