

linux-windows 文件实时同步: Rsync 使用 教程

作者: luomuren

- 原文链接: https://ld246.com/article/1647907813951
- 来源网站: 链滴
- 许可协议: 署名-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-SA 4.0)

 对于运维人员,数据备份是日常重要而又必须做的工作,选择一种好的备份软件效率会大大提升 rsync 就是一款功能强大,高效,安全,速度快的文件增量传输工具。 <h3 id="---什么是rync--">--、什么是 rync? </h3> <blockguote> <0>rsync ---- remote synchronize, 是一款实现远程同步功能的软件; rsync 使用 "Rsync 算法"来同步文件,该算法只传送两个文件的不同部分,因此速度相当快; 同步文件的同时,可以保持原来文件的权限、时间和目录结构; 对于多个文件来说,内部流水线减少文件等待的延时; rsync 默认监听 TCP 873 端口,通过远程 shell 如 rsh 和 ssh 复制文件。同时要求必须在远程和 地系统上都安装 sync. </0|></blockguote> <h3 id="二-准备">二、准备</h3> <blockquote> >源文件地址: 192.168.0.1 centos7
 目标文件地址: 192.168.0.2 windows 10
 请关闭防火墙: systemctl stop firewalld.service < br> 查看防火墙状态: firewall-cmd -state < br> 请将/etc/sysconfig/selinux 文件中 SELINUX 的值为 disable,修改后重启 linux 使修改生效, 否则 影响文件同步 < br> 以下步骤达到的效果:
 客户端(应用服务器、文件源服务器) 192.168.0.1 中进行同步的文件夹下的内容(/usr/lmr/backup)同步复制到服务器(备份服务器、目标服务器)192.168.0.2 中(E:\桌面\新建文件夹)。 </blockquote> <h3 id="三-安装配置-Rsync服务端-linux-">三、安装配置 Rsync 服务端 (linux) </h3> <h4 id="1-检查有没有安装rsync">1、检查有没有安装 rsync</h4> <blockquote> 已安装

 未安装
 </blockauote> <h4 id="2-安装resync">2.安装 resync</h4> <blockguote> 目前 Llinux 各大发行版操作系统都已安装 rsync,可以通过 rysnc --version 查看当前版本,需 安装最新版本的,可到 rysnc 的官方网站: http://rsync.samba.org/ 下载最新的版本,编译安装。 </blockguote> <div class="hljs"><code class="lang-shell">#<span</pre> yum install -y rsync ####yum 安装 </code> < div> <img src="https://ld246.com/images/img-loading.svg" alt="1.png" data-src="https://b3</p> ogfile.com/file/2021/04/solo-fetchupload-3113690200975847318-7eca8826.png?imageView2 2/interlace/1/format/jpg">
 编译安装:

```
<div class="hljs"><code class="lang-shell"><span class="hljs-meta">#</span><span</pre>
wget https://download.samba.org/pub/rsync/src/rsync-3.1.3.tar.gz</span> <span class="hljs
meta">#</span><span>tar -zxvf rsync-3.1.3.tar.gz</span> <span class="hljs-meta">#</sp
n><span><span class="hljs-built in">cd</span> rysnc-3.1.3</span> <span class="hljs-met
">#</span><span>./configure --prefix=/usr/<span class="hlis-built_in">local</span>/rsyn
</span> <span class="hljs-meta">#</span><span>make &amp;&amp; make install</span>
</code></div>
<blockquote>
<rsync 安装完成,默认在/usr/local/rsync/bin 下,配置后可以备份或者传输远程服务器数据。<
p>
</blockguote>
<blockquote>
注意:编译安装前得先安装 gcc 编译工具。
</blockquote>
<h4 id="3-配置rsync">3.配置 rsync</h4>
<blockguote>
<0>
配置文件<br>
rsync 的主要有以下三个配置文件: <br>
rsyncd.conf ----主配置文件, 需要手动生成 < br>
rsyncd.secrets ----密码文件 < br>
rsyncd.motd ----rysnc 服务器信息
</blockguote>
<blockguote>
3 我保存 rsync 配置文件的地址为: /usr/lmr/soft/rsync/<br>
首先进入要存放配置文件的文件夹
</blockguote>
<div class="hljs"><code class="lang-shell">ln -s /etc/rsyncd.conf #关联rsync的默认
置文件,使我们的配置文件生效,会创建rsyncd.conf文件
vi rsyncd.conf </code></div>
<blockquote>
rsyncd.conf (rsync 服务的主要配置文件,它控制 rsync 服务的各种属性,下面给出一个 rsyncd
conf 文件的例子
<code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight</pre>
cl">#进行同步或者备份的用户, nobody 为任何用户
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">uid = root #进行
份的组, nobody为任意组
</span></span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">gid = root
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">#端口
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">port = 873
</span></span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">#如果"use chroot
指定为true,那么rsync在传输文件以前首先chroot到path参数所指定的目录下。这样做的原因是实
额外的安全防护,但是缺点是需要以root权限,并且不能备份指向外部的符号连接所指向的目录文件
默认情况下chroot值为true.但是一般不需要,选择no或false
</span></span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">use chroot = yes
</span></span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">read only = on
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">#不允许列清单
</span></span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">list = no
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">#最大连接数
</span></span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">max connections
4
```

#pid文件的存放位

#pidfile = /var/ru /rsyncd.pid #锁文件的存放位置 lock file=/var/run/ syncd.lock #日志文件的存放 置 class="highlight-line">log file = /var/log/ syncd.log motd file = /etc/r yncd/rsyncd.motd # //此文件定义完 后系统会自动创建 exclude = lost+fo nd/ transfer logging = ves #覆盖客户指定的I 超时时间,也就是说rsync服务器不会永远等待一个崩溃的客户端。 timeout = 900 ignore nonreadab e = yes# //同步时跳过没 权限的目录 dont compress = * gz *.tgz *.zip *.z *.Z *.rpm *.deb *.bz2 # //传输时不压缩 文件 #哪些电脑可以访问 sync服务,这里可以指定单个IP,也可以指定整个网段,能提高安全性。格式是ip 与ip 之间、ip和网 之间、网段和网段之间要用空格隔开 #hosts allow = 17 .25.0.110 #哪些电脑不可以 问rsvnc服务 #hosts deny = 172 25.0.0/24 #这里是认证模块 ,即跟samba语法一样,是对外公布的名字 class="highlight-line">[backup] comment = this is module for backup #这里是参与同步 目录 class="highlight-line">path = /usr/lmr/b ckups/ #可以忽略一些无 的IO错误 class="highlight-line">ignore errors #允许可读可写 class="highlight-line">read only = no

```
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">#认证的用户名
</span></span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">auth users = root
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">#密码文件存放地址
</span></span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">secrets file = /etc/
syncd.pass
</span></span></code>
</blockquote>
<blockquote>
>注: auth users = redhat 认证的用户名 这个名字是服务器端实实在在存在用户,大家不要直接
步骤走却忽略了这点。如果服务器端少了这个的话我估计你的数据同步就实现不了,大家要谨记
</blockguote>
>编写用户密码文件: 
<div class="hljs"><code class="lang-shell">echo "root:123" &qt; /etc/rsyncd.pass </c
de></div>
<blockguote>
root:上一步设置的登录用户名;123:文件的密码,自己随意设;且此步创建了 rsyncd.pass
件<br>
修改密码文件权限
</blockguote>
<div class="hljs"><code class="lang-shell">chmod 600 /etc/rsyncd.pass </code></di
>
定义 rsyncd.motd 文件
<blockguote>
rsyncd.motd 主要定义用户登录 rsync 服务的欢迎信息,可以自己根据需求定义,跟 FTP 登录
面一样如: 
</blockquote>
<div class="hljs"><code class="lang-shell"><span class="hljs-meta">#</span><span</pre>
vi /etc/rsyncd.motd</span> </code></div>
<code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight</pre>
cl">********
</span></span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"> Welcome to use
the taranfly's rsync services!
</span></span></code>
启动 rsync 服务
<code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight">
cl">#/usr/bin/rsync --daemon
</span></span></span></span></span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">#netstat -lntup |g
ep rsync
</span></span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">#ps -ef |grep rsync
grep -v grep
</span></span></code>
<img src="https://ld246.com/images/img-loading.svg" alt="image.png" data-src="https:
/b3logfile.com/file/2021/04/solo-fetchupload-3452248425618033437-fafbfbed.png?imageVi
w2/2/interlace/1/format/jpg">
<blockquote>
出现 873 端口表示启动成功
</blockguote>
>设置开机自启动
```

<div class="hljs"><code class="lang-shell">#<span</pre> echo "/usr/bin/rsync --deamo ">>/etc/rc.local #cat /etc/rc local </code></div> <blockquote> >注: -daemon 是让 rsync 以服务器模式运行 </blockquote> <blockquote> >注:访问不了可能为防火墙问题,可将873端口打开,具体方法请百度 </blockguote> <h3 id="四-安装rsync客户端-windows-">四、安装 rsync 客户端 (windows) </h3> <h4 id="1-下载并安装">1.下载并安装</h4> 客户端下载 https://ld246.com/forward?goto=http%3A%2F%2Fpackage.luomure .top%2FcwRsync 4.1.0 %25E5%25AE%25A2%25E6%2588%25B7%25E7%25AB%25AF window .zip" target=" blank" rel="nofollow ugc">cwRsync 4.1.0 客户端 windows.zip 文件
 安装后如下图,红色的是新增的一个 password.txt < br>
 password.txt 内容如下 <code class="highlight-chroma"><span class="highlight"</pre> cl">123 </code>
 也就是对应的 centos 上 rsync.passwd 的密码一样 <h4 id="2-执行命令">2、执行命令</h4> <blockquote> >注: 这里要进入 rsync 安装目录的 bin 目录执行 </blockguote> <div class="hljs"><code class="lang-shell">./rsync.exe -avzP --port=873 --password-fi e=/cygdrive/e/软件/cwRsync/bin/password.txt root@192.168.0.1::backup /cygdrive/e/桌面/ 建文件夹 </code></div> 也可直接这样写: <div class="hljs"><code class="lang-shell">"E:\软件\cwRsync\bin\rsync.exe" -avzP --p rt=873 --password-file=/cygdrive/e/软件/cwRsync/bin/password.txt root@192.168.0.1::backu /cygdrive/e/桌面/新建文件夹 </code></div> <blockguote> >这段命令的意思简单说下
 -port=8877 #端口
 root #执行数据同步的用户 < br > 192.168.0.1 #服务器地址 < br> backup #模块名称,既 rsync 服务端配置文件中的[backup]
 /cygdrive/e/桌面/新建文件夹 #表示本地的同步文件夹, /cygdrive/e/等同于 e:/
 如果指定
 -delete #从 cwRsync 客户端目录 e: /桌面/新建文件夹 中删除与 Rsync 服务端 /usr/lmr/backup 录中不相同的数据,即保证两边的数据完全一致
 /cygdrive/e/软件/cwRsync/bin/password.txt #密码文件 </blockguote> >运行起来,同步的效果如下

 <h3 id="五-定时备份">五、定时备份</h3> <h4 id="1-linux定时备份">1.linux 定时备份</h4> >与 contab 结合, 定时备份 创建定时备份任务, A 主机上将要备份/home/data 文件同步到 B 主机(172.25.0.150) 下/backu 目录。 每天的晚上 23:30 执行备份任务 <div class="hljs"><code class="lang-shell">vim AtoBbacku.sh <span class="hljs-meta"</pre> >#!/bin/bash rsync -avzP --delete --password-file=rsyncd.secrets / ome/data root@172.25.0.150::/backup chmod 755 AtoBbacku.sh crontab -e 30 23 * * * sh -x /AtoBbacku.sh </code></div> <h4 id="2-windows备份">2.windows 备份</h4> <h5 id="1-新建rysnc-txt文件-填入以下内容">1> 新建 rysnc.txt 文件,填入以下内容</h5> <div class="hljs"><code class="lang-shell">@echo off "E:\软件\cwRsync\bin\rsync.exe" -avzP --port=873 --password-file=/cygdrive/e/软件/cwRsync bin/password.txt root@172.25.0.1::backup /cygdrive/e/桌面/新建文件夹 </code></div> 将该文件另存为 rvsnc.bat 文件,编码为 ANSI
 <blockquote> 注:如果编码为 utf8, 文本中的中文会出现乱码导致执行出错。 </blockquote> <h5 id="2-开启定时任务">2> 开启定时任务</h5> <blockquote> 北处理完成了,怎么来实现周期性的运行该脚本呢? windows 自带了非常强大的定时任务功能 进入计算机管理(此电脑右键"管理"),在系统工具-&qt;任务计划程序-&qt;任务计划程序库中。 看到你电脑所有的定时任务,右键可以创建基本任务 < br>
 按图中输入名称及描述,点击下一步设置触发器(任务触发时间)

 点击下一步设置任务执行操作,这里选择启动程序

 选择刚才制作的 bat 脚本, 点击下一步 < br >
 点击完成创建任务 < br> <img src="https://ld246.com/images/img-loading.svg" alt="image.png" data-src="https://b3

ogfile.com/file/2021/04/solo-fetchupload-9013774677306438605-7839db45.png?imageView /2/interlace/1/format/jpg">

选择刚创建的任务,右键点击属性打开属性对话框,点击触发器并双击已设置的触发器设置任务重复 行

点击确定完成定时任务设置,右击任务启动任务。

</blockquote>

<h4 id="六-rsync六种不同的工作模式-">六、rsync 六种不同的工作模式: </h4>

>1.拷贝本地文件,将/home/coremail 目录下的文件拷贝到/cmbak 目录下

\$ rsync -avSH /home/coremail/ /cmbak/

2.拷贝本地机器的内容到远程机器

\$ rsync -av /home/coremail/ 192.168.11.12:/home/coremail/

3.拷贝远程机器的内容到本地机器

\$ rsync -av 192.168.11.11:/home/coremail/ /home/coremail/

4.拷贝远程 rsync 服务器(daemon 形式运行 rsync)的文件到本地机

\$ rsync -av root@172.16.78.192::www /databack

5.拷贝本地机器文件到远程 rsync 服务器(daemon 形式运行 rsync)中。当 DST 路径信息包含" : "分隔符时启动该模式

\$ rsync -av /databack root@172.16.78.192::www

6.显示远程机的文件列表。这类似于 rsync 传输,不过只要在命令中省略掉本地机信息即可\$ rsync -v