



链滴

Redis 的安装及配置

作者: [shenlong](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1539889395184>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<p>1.redis 下载</p>

<p>官网地址:https://redis.io/download

链接: https://pan.baidu.com/s/1eRYm9VG 密码: rnue</p>

<p>2.解压</p>

<p>[root@MiWiFi-R3-srv local]# tar -zxvf ~/redis-4.0.2.tar.gz -C .</p>

<p>3.安装</p>

<p>[root local]# yum install -y gcc-c++

[root local]# cd redis-4.0.2/

[root redis-4.0.2]# make

[root redis-4.0.2]# make install PREFIX=/usr/local/redis

[root redis-4.0.2]# cp redis.conf /usr/local/redis/bin/

[root redis-4.0.2]# cd /usr/local/redis/bin/</p>

<p>4.配置 redis-conf</p>

<p>[root@MiWiFi-R3-srv bin]# vim redis.conf</p>

修改以下内容(设置后台运行 redis):

<p>daemonize yes</p>

设置任何地址可以访问 redis

<p>bind 0.0.0.0</p>

<p>5.启动 redis</p>

<p>[root bin]# ./redis-server redis.conf</p>

<p>6.设置开机自启动</p>

<p>[root bin]# vim /etc/rc.local</p>

<p>在 rc.local 文件末尾添加以下内容:</p>

<p>/usr/local/redis/bin/redis-server /usr/local/redis/bin/redis.conf</p>

<p>7.测试</p>

<p>出现以下信息,说明服务端启动成功:

[rootbin]# ps aux|grep redis

root 2713 0.1 0.4 145260 7536 ? Ssl 12:57 0:00 /usr/local/redis/bin/redis-server 127.0.0.1:6379

root 2811 0.0 0.0 112668 964 pts/0 S+ 12:58 0:00 grep --color=auto redis</p>

<p>测试客户端连接,服务端返回 PONG 说明连接成功</p>

<p>[root bin]# ./redis-cli

127.0.0.1:6379> ping

PONG

127.0.0.1:6379></p>

<p>ok,redis 的安装和配置就完成了!!!</p>