



链滴

Ubuntu 下彻底卸载 mysql

作者: [figo930](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1369367366591>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

```

<div>
1、删除 mysql
<br />
<br />
<div>
1&nbsp;sudo&nbsp;apt-get&nbsp;autoremove&nbsp;--purge&nbsp;mysql-server-5.0
<br />2&nbsp;sudo&nbsp;apt-get&nbsp;remove&nbsp;mysql-server
<br />3&nbsp;sudo&nbsp;apt-get&nbsp;autoremove&nbsp;mysql-server
<br />4&nbsp;sudo&nbsp;apt-get&nbsp;remove&nbsp;mysql-common (非常重要)
</div> 上面的其实有一些是多余的，建议还是按照顺序执行一遍
<br />
<br />清理残留数据
<br />
<br />
<div>
dpkg&nbsp;-l&nbsp;|grep&nbsp;^rc|awk&nbsp;'{print&nbsp;$2}'&nbsp;|sudo&nbsp;xargs
&nbsp;dpkg&nbsp;-P
</div>
<pre>2、安装 mysql

</pre>
<div>
1&nbsp;sudo&nbsp;apt-get&nbsp;install&nbsp;mysql-server
<br />2&nbsp;sudo&nbsp;apt-get&nbsp;install&nbsp;mysql-client
<br />3&nbsp;sudo&nbsp;apt-get&nbsp;install&nbsp;php5-mysql(安装php5-mysql 是将ph
和mysql连接起来)&nbsp;
</div>
<pre>

```

一旦安装完成，MySQL 服务器应该自动启动。您可以在终端提示符后运行以下命令来检查 MySQL 务器是否正在运行：

```

</pre>
<div>
1&nbsp;sudo&nbsp;netstat&nbsp;-tap&nbsp;|&nbsp;grep&nbsp;mysql
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>当您运行该命令时，您可以看到类似下面的行：</p> tcp 0 0 localhost.localdomain:mysql *.*
LISTEN -
<p>如果服务器不能正常运行，您可以通过下列命令启动它：</p>
<br />
<div>
1&nbsp;sudo&nbsp;/etc/init.d/mysql&nbsp;restart
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>3、进入mysql</p>
<p>$mysql -uroot -p 管理员密码<br />配置 MySQL 的管理员密码：</p>
<div>
1&nbsp;sudo&nbsp;mysqladmin&nbsp;-u&nbsp;root&nbsp;password&nbsp;newpassword
</div>
<div>
&nbsp;
</div>

```

```
<pre></pre>
</div>
```