



链滴

Centos6.5下使用ffmpeg进行音频转码

作者: [melon](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1463131418062>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

```
<p>1.安装yasm (支持汇编优化) <br />从yasm官网下载最新版本[http://yasm.tortall.net/]; <br
>然后安装: <br />./configure<br />make<br />make install;<br /> <br />2.安装lame: Mp3
频解码<br />wget http://jaist.dl.sourceforge.net/project/lame/lame/3.99/lame-3.99.5.tar.gz<b
/>tar -xzvf lame-3.99.5.tar.gz<br />cd lame-3.99.5<br />./configure<br />make<br />make
ninstall</p>
<p>3.安装amr支持<br />wget http://downloads.sourceforge.net/project/opencore-amr/open
ore-amr/opencore-amr-0.1.3.tar.gz<br />tar -xzvf opencore-amr-0.1.3.tar.gz<br />cd openco
e-amr-0.1.3<br />./configure<br />make<br />make install</p>
<p>4.安装ffmpeg<br />wget http://ffmpeg.org/releases/ffmpeg-x.x.x.tar.bz2<br />tar -xjvf f
mpeg-x.x.x.tar.bz2<br />cd ffmpeg-x.x.x <br />./configure --enable-libmp3lame --enable-ver
ion3 --enable-shared<br />make<br />make install<br />ldconfig</p>
<p>终端运行ffmpeg命令, 出现success和已安装的扩展, 则运行成功。</p>
<p>转换:</p>
<p><span><span>ffmpeg<span>&nbsp;</span>-</span><span class="hljs-tag">i</span><span>&nbsp;</span>
/<span><span class="hljs-number">1</span><span class="hljs-class">.</span>amr</span><span>
<span>&nbsp;</span><span class="hljs-number">1</span><span class="hljs-class">.</span>mp3</span><
pan>&nbsp;</span>&nbsp;</span>&nbsp;</span>&nbsp;</span>&nbsp;</span>&nbsp;</span>&nbsp;</span>&nbsp;</span>&nbsp;</span>
<span>&nbsp;</span>&nbsp;</span>&nbsp;</span>&nbsp;</span>&nbsp;</span>&nbsp;</span>&nbsp;</span>&nbsp;</span>&nbsp;</span>#AMR转换MP3</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</div>
<div><span style="color: #657b83; font-family: monospace; font-size: 13px; white-space: pre;
background-color: #fdf6e3;">&nbsp;</span></div>
```