

# Linux 下离线安装 Mysql

作者: [shiweichn](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1533452953557>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

在可以上网的环境下下载需要的安装包，拷贝到服务器上；  
之后按照以下操作进行安装即可

到官网下载安装mysql的rpm包：

<https://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.6.html#downloads>

找到哪个版本的四个rpm包，下载。这里拿5.6为例：

MySQL-client-5.6.36-1.el6.x86\_64.rpm：客户端服务  
MySQL-devel-5.6.36-1.el6.x86\_64.rpm：mysql资源库  
MySQL-server-5.6.36-1.el6.x86\_64.rpm：服务端服务  
MySQL-shared-compat-5.6.36-1.el6.x86\_64.rpm：也是mysql资源库，兼容以前版本

- **检查卸载系统自带Mysql及其相关RPM包**

```
[root@localhost ~]# rpm -qa | grep mysql  
mysql-libs-5.1.73-3.el6_5.x86_64
```

```
[root@localhost ~]# rpm -e mysql-libs-5.1.73-3.el6_5.x86_64
```

```
[root@localhost ~]# rpm -e --nodeps mysql-libs-5.1.73-3.el6_5.x86_64
```

\*\*\*以上是卸载原有mysql服务的命令，加 --nodeps表示强制卸载，第一条卸载不成功可以使用此参进行卸载\*\*\*

- **依次RPM安装**

```
rpm -ivh MySQL-server-5.6.36-1.el6.x86_64.rpm  
rpm -ivh MySQL-devel-5.6.36-1.el6.x86_64.rpm  
rpm -ivh MySQL-client-5.6.36-1.el6.x86_64.rpm  
rpm -ivh MySQL-shared-compat-5.6.36-1.el6.x86_64.rpm
```

- **安装完成**

然后执行：

```
rpm -qa|grep mysql  
mysql-community-release-el7-5.noarch  
mysql-community-server-5.6.41-2.el7.x86_64  
mysql-community-common-5.6.41-2.el7.x86_64  
mysql-community-client-5.6.41-2.el7.x86_64  
mysql-community-libs-5.6.41-2.el7.x86_64
```

列出以上服务，表示安装成功。