

centos 常用命令 - 连接 ftp

作者: [xuyan1095](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1607323117758>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

1.安装

```
yum install lftp -y
```

2.连接ftp

```
lftp -p 21 user@ip
```

3.常用命令

```
cd #切换FTP目录
```

```
lcd #切换本地目录
```

```
ls #列出FTP目录文件
```

```
!ls #列出本地目录文件
```

```
find ./ -name file #查找文件
```

```
mv #移动
```

```
rm #删除
```

```
mkdir #新建目录
```

```
rmdir #删除目录
```

4.编码设置

```
set ftp:charset "gbk"
```

```
set file:charset "UTF-8"
```

5.上传下载文件

```
get -[cEaO] file -o newfilename #下载文件
```

```
put -[cEaO] file -o newfilename #上传文件
```

```
pget -n #多线程下载
```

```
eg: lftp -c "pget -n 10 http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.18.tar.gz"
```

可选参数:

```
-c #支持断点续传
```

```
-E #下载后删除远端文件
```

```
-a #指定传输为ascii模式, 默认为二进制模式
```

```
-o #新文件名
```

```
-O #指定存放目录
```

6.上传下载目录

mirror [cRnr] remote [local]

可选参数:

-c #支持断点续传

-R #上传整个目录

-n #只下载较新的档案, 可用于增量备份

-r #只下载当前目录, 不递归目录

7.主动/被动模式

#默认为被动模式

#主动客户端开启数据传输端口, 被动服务端开启数据传输端口。

set ftp:passive-mode no #关闭被动模式转为主动模式

8.书签管理

bookmark add name #保存当前连接为书签名字name, 下次打开可直接使用lftp name

bookmark del name #删除书签

bookmark list #显示书签列表

bookmark edit #编辑书签