



链滴

zabbix4.4.7 配置邮件发送告警

作者: [Leif160519](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1585829294056>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)



1.配置邮箱基本设置

打开zabbix网页，点击**管理-报警媒介类型-Email**

ZABBIX 监测 资产记录 报表 配置 **管理** 1

一般 agent代理程序 认证 用户群组 用户 **报警媒介类型** 脚本 队列 2

报警媒介类型 创建媒体类型 导入

名称 状态 任何 已启用 停用的

应用 重置

<input type="checkbox"/>	名称 ▲	类型	状态	用于动作中	细节	动作
<input type="checkbox"/>	Discord	Webhook	已启用			测试
<input type="checkbox"/>	Email 3	电子邮件	已启用		SMTP服务器: "smtp.qiye.163.com", SMTP HELO: "qiye.163.com", SMTP电邮: "monitor@medcaptain.com"	测试
<input type="checkbox"/>	Mattermost	Webhook	已启用			测试
<input type="checkbox"/>	Opsgenie	Webhook	已启用			测试
<input type="checkbox"/>	PagerDuty	Webhook	已启用			测试
<input type="checkbox"/>	Pushover	Webhook	已启用			测试
<input type="checkbox"/>	Stack	Webhook	已启用			测试
<input type="checkbox"/>	SMS	短信	已启用		GSM 调制解调器: "/dev/ttyS0"	测试

显示 已自动发现的 8 中的 8

0 选择 启用 禁用 导出 删除

ZABBIX

监测资产记录报表配置管理

一般agent代理程序认证用户群组用户报警媒介类型脚本队列

报警媒介类型

报警媒介类型选项

* 名称

Email

类型

电子邮件

* SMTP服务器

smtp.qiye.163.com

邮箱的smtp地址

SMTP服务器端口

25

端口号保持默认

* SMTP HELO

qiye.163.com

smtp服务器的域名

* SMTP电邮

monitor@medcaptain.com

发件箱地址

安全链接

无STARTTLS(纯文本通信协议扩展)SSL/TLS

认证

无用户名和密码

认证方式选择用户名和密码，如果设置了授权码，则密码填写授权码即可

用户名称

monitor@medcaptain.com

密码

修改密码

Message format

HTML文本

描述

已启用

☒

更新

克隆

删除

取消

2.配置用户

进入管理-用户-报警媒介，点击添加

ZABBIX

监测资产记录报表配置管理

一般agent代理程序认证用户群组用户报警媒介类型脚本队列

用户

用户报警媒介权限

报警媒介

类型

收件人

当启用时

如果存在严重性则使用

Status


动作

添加

更新

删除

取消



效果：



别忘了点击更新

3.配置邮箱发送的条件

进入配置-动作



点击 **Report problems to Zabbix administrators** 根据自己的需要可以在操作、恢复操作和更新操作中添加通知策略：



点击 **新的**：

动作

动作 操作 恢复操作 更新操作

默认标题 Resolved: {EVENT.NAME}

消息内容

Problem has been resolved at {EVENT.RECOVERY.TIME} on
{EVENT.RECOVERY.DATE}
Problem name: {EVENT.NAME}
Host: {HOST.NAME}
Severity: {EVENT.SEVERITY}
Original problem ID: {EVENT.ID}

操作 细节

通知所有参与者

动作

[编辑](#) [移除](#)

操作细节

操作类型 发送消息

* 您必须至少选择一个用户或用户组。

发送到用户群组

用户群组

Zabbix administrators

[添加](#)

选择用户群组

动作

[移除](#)

发送到用户

用户

Admin (Zabbix Administrator)

[添加](#)

选择用户

动作

[移除](#)

仅送到 Email

选择email

消息内容 ☒[添加](#)[取消](#)

不要忘了点击添加

* 必须设置恢复时的至少一个执行内容或执行内容或更新时的执行内容。

[更新](#)[克隆](#)[删除](#)[取消](#)

动作

动作 操作 恢复操作 更新操作

默认标题 Resolved: {EVENT.NAME}

消息内容
 Problem has been resolved at {EVENT.RECOVERY.TIME} on
 {EVENT.RECOVERY.DATE}
 Problem name: {EVENT.NAME}
 Host: {HOST.NAME}
 Severity: {EVENT.SEVERITY}
 Original problem ID: {EVENT.ID}

操作 细节

通知所有参与者

发送消息给用户: Admin (Zabbix Administrator) 通过 Email

发送消息给用户群组: Zabbix administrators 通过 Email

[新的](#)

动作

[编辑](#) [移除](#)

[编辑](#) [移除](#)

* 必须设置恢复时的至少一个执行内容或执行内容或更新时的执行内容。

[更新](#)

[克隆](#)

[删除](#)

[取消](#)

效果:

monitor@medcaptain.com

Resolved: Zabbix discoverer processes more than 75% busy

收件人: monitor@medcaptain.com

Problem has been resolved at 20:02:55 on 2020.04.02
 Problem name: Zabbix discoverer processes more than 75% busy
 Host: online-32
 Severity: Average
 Original problem ID: 2393